




2). Импорт данных из Квартплаты.

Данные по площадям, по параметрам помещений берутся из программы Квартплата и могут меняться.

Для ежемесячной выгрузки рекомендуется после закрытия периода обновлять данные в программе ЖилфондПро.

1). Обновление данных по всей организации



Откроется перечень ЛУ. Нажав на стрелочку откроется список домов.

Под перечнем ЛУ и домов отображены параметры, которые необходимо обновить. Обновить можно отдельно каждый параметр или «Обновить все».

Импорт данных из "Квартплаты"

Импортировать по:

Организации

ЛУ

Получить данные по площадямОбновить помещенияДобавить дом

Название	Подъезд	Этаж	Подъезд	Этаж	Категория	Категория	Этаж	Кол-во	Площадь общ. экскл. нежил.	Площадь общ. экскл. нежил.	Площадь общ. экскл. нежил.	Площадь жил.	Площадь жил.
ЛУ- 20 (АО "Управдомского р-на")			-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	89981.00
ЛУ- 10 (АО "Управдомского р-на")			-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	210189.60
ЛУ- 40 (АО "Управдомского р-на")			-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	129818.30
ЛУ- 30 (АО "Управдомского р-на")			-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	144885.20
ЛУ- 50 (АО "Управдомского р-на")			-	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	137477.30

Обновить категорию помещений

Обновить подъезды

Обновить этаж помещений

Обновить общие площади жилых помещений

Обновить жилые площади жилых помещений

Обновить общие площади нежилых помещений

Обнулить жилые площади нежилых помещений

Обновить все

В открывшемся диалоговом окне нажать «Нет»

Откроется окно для просмотра обновлений. «Обновить данные».

После обновления под перечнем ЛУ параметры для обновления не будут отображаться.

2). Обновление данных выборочно по дому.

Заходим «Жилфонд» - «Список домов». Выбираем необходимый дом.

Получить данные из «Квартплаты».

Ставим «горошенку» по Дому.

Под списком помещений параметры, которые необходимо обновить. Если параметры отсутствуют, обновлений не требуется.